Win-Test Instalación, Registro y Configuración

por N6TV 13 de Octubre de 2010

(Traducido por LU5VV)

Registro e Instalación de Win-Test

- 1. Diríjase a la página web de Win-Test <u>http://www.win-test.com</u>
 - Haga Clic en **Comprar Win-test**, complete sus datos
 - Recibirá un Correo, Guarde el Correo contiene su número de usuario y contraseña para la página Web.
- 2. Descargue Win-Test de la página web protegida con contraseña
 - http://download.win-test.com/v4/bin
 - Use su indicativo y contraseña
- 3. Instale Win-Test y ejecútelo
- 4. Desde el menú, seleccione Help, Register Software
 - Copie el Computer Code (es un código único perteneciente a su computadora) al portapapeles
 - Haga Clic en el link <u>Register now</u> para abrir la página web de registro
- 5. Pegue el Computer Code en la página web solicitando el reg. key
- 6. Recibirá un correo, ábralo copie el reg. key y péguelo en el Win-Test. Presione **OK**
- 7. En caso de querer instalar Win-Test en varias PC´s repita los pasos 3 8 en todas ellas

Paso 1. Comprar Win-Test

Collected funds by Win-Test sales are exclusively dedicated to the non-profit association RACK (Radio Amateur Club de Kourou) to help our contest activities, especially the FY5KE activation during international contests.

Online purchase : Fill up and confirm the order form below to securely buy Win-Test with PayPal.

You don't need to have an opened PayPal account to buy with PayPal. If you do not have a PayPal account, PayPal will give you the procedure to open a personnal account. Note that this procedure is safe and secured. You will then be able to pay with a - valid - credit card (Visa, Mastercard and Amex are accepted).).

Note: eCheck clearance by Paypal usually takes 3 or 4 opened days. You will not receive the order confirmation with identifiers to register your Win-Test copy before the end of this period. Credit card buying is straightforward and doesn't involve such a delay.

Callsign [1]:	N6TV			
Email address [2]:	n6tv@arrl.net		4	Solvo que esté
Customer number [3]:				actualizando, deje
Win-Test version 4		50€ (Euros	5)	
Upgrade from version	on 3 to version 4	20€ (Euros	5)	
Onation of free amounts	ount in Euros [4]			
Buyr	now with PayPal !			

Paso 1. (continuación)

- Abra el correo recibido con el asunto:
 "Achat de Win-Test Win-Test purchase"
- Guarde su password (contraseña) customer acount number (Nº de usuario) únicos y personales.
 - Usted no los podrá cambiar

Correo con **customer number** (N^o de usuario) y **password** (contraseña)

Dear OM	
This mail confirms your payment for Win-Test.	
Recorded details are :	
Customer account number : 1234 Guarde su Nº de usuario.	
eMail : n6tv@arrl.net Password: XXXXXXXX Guarde su contraseña!	
To register your Win-Test copy, you will have to go to http://www.win-test.com/ , and choose "Register Win-Test" section.	

Paso 2. Descargue Win-Test

- Vaya a http://download.win-test.com/v4/bin
 - Registresé con su indicativo callsign- (no su Nº de usuario) y contraseña - password
- Descargue wt-4.5.1.exe o posterior (14.1 MB)
- Ejecute el programa

Paso 3.

Instale Win-Test y ejecútelo

- wt-4.5.1.exe es un instalador como el de cualquier otro programa de Windows
- Si va a utilizar CW con interfase en puerto LPT, deberá instalar DLPORTIO.SYS:
 - <u>http://download.win-test.com/port95nt.exe</u>
 - ➢ Para Windows 7 32-bit
 - Click derecho sobre Port95nt.exe
 - En Propiedades, Compatibilidad (Properties, Compatibility), Ejecutar este programa en el modo de compatibilidad para : Windows XP Service Pack 2
 - Ejecute este programa como administrador
 - > Para Windows 7 64-bit, port95nt.exe no funcionará
 - Instale InpOut32, renombre InpOut32.dll como DLPortIO.DLL
 - <u>http://www.highrez.co.uk/scripts/download.asp?package=InpOutBinaries</u>

Paso 4.

Desde la pestaña Help, Register Software copie el código de su PC

	Register software [Alt+H for help]	
	Customer account number: 1234	Nº de usuario del correo recibido
	Computer code: 332-9573-989843	Marcar y copiar al portapapeles
	Registration key:	de Windows
-1	inalmente haga clic aquí! 💳	Register now OK Cancel

EL **Computer code** (Código de computadora) es único para cada PC

Paso 5. Pegue el Computer Code (código de computadora) y solicite el Registration Key (Llave de Registro)

After receiving the payment confirmation, once the registrable version installed and working, to get your registration key, you have to fill the fields below, with your customer account number, your callsign and the Win-Test computer code found in the Win-Test registration dialog (Help / Register software... menu).

You must enter below the Win-Test computer code "as is" : Only **numbers and dashes**, no space. The easiest way is to copy/paste it from Win-Test (use the right-click), to avoid typing errors.

You will then receive an email, to the address you gave when ordering, including the registration key (needed in this dialog).



Paso 6. Abra su correo recibirá un email con el

siguiente asunto

Subject: Code de validation de Win-Test - Win-Test registration key



Paso 6. (continuación): Pegue el reg. key en la ventana correspondiente

Register software [Alt+H for help]						
Customer account number:	2115	Licensee callsign:	N6TV			
Computer code:	332-9573-989843	Pegue	el registro copiado			
Registration key:	66AFL-6TIZI-4FYQW-1MI4R-1YC82	anter	ormente aqui			
	C <u>Register now</u> a	lic cá	DK Cancel			

QRV!

Después de instalar Win-Test, arregle algunas cosas:

- Si no arranca en español cambie el idioma en (**Options, Language**) marque **Spanish** y reinicie.
- Si desea ocultar la no muy útil barra de herramientas (**Opciones**, **Barra de herramientas**)
- En Opciones, Cargar concurso al arrancar Activo
- En Ayuda, tildar Mostar textos ayuda en los menús
- Herramientas, Entrada de datos, Ir al campo intercambio, Automaticamente
- Herramientas, Entrada de datos, Chequeo Indicativos, Desactivado
- Controle en las propiedades de Mapas de banda
 - Spot vida (min)
- En el campo indicativo poner como comando de texto COUNTRYFILES y pulsar [Enter] (Obtiene el último archivo de países)
 - Descargar y utilizar *solo* el CTY_WT_MOD.DAT
- En Archivo, Explorar, /databases Directorio (muestra el directorio donde se encuentran las bases de datos.
 - Descargar el último MASTER.SCP desde <u>http://www.supercheckpartial.com/</u>
 - Guardarlo en el directorio donde se enuentran las bases de datos.
- En el campo indicativo poner MSGS y pulsar [Enter]
 - Reprogramar a gusto los mensajes de CW/RTTY

Configuración de Win-Test

- Configuración del Concurso
- Configuración de las Interfases
- Configuración del Cluster de DX (wtDxTelnet)
- Seteo de los mensajes de CW / RTTY
- Seteo del Voice Keyer
- Redefinir teclas del teclado

Primera pantalla que se ve: Configuración de Concurso

	Contest configuration	
	Station Callsign: N6TV Grid Square: CM97CF Exchange (zone,): 3 ? DXCC Prefix: W WAZ zone: 03 ITU zone: 06 State/Provin Pother: CA Name: Robert A. Wilson	Presione el botón [?] para saber que completar acá
Seleccione el concurso	N6TV Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Save as N6TV Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Contest Contest: CQWW DX Image: CW Image: CH Image: CH	Use los botones de Cargar y Salvar como para evitar el retipeo
	Operators:	

Configuración de Interfases

Interfaces co	nfiguration [A	lt+H for help]				X
Serial ports						Printer ports
COM1	Radio 1	× 1	9600 8-N-1	L	Configure	LPT Contigure
COM2	Network		9600 8-N-1		Cor re	CW PTT ON delay (ms):
🗹 СОМЗ	Radio 2	*	9600 8-N-1		Configure	Ethernet
COM4	Network		3600 8-N-1		Configure	Enable Ethernet network Broadcast address:
COM5	Network	v :	9600 8-N-1		Configure	127.255.255.255 By default
СОМ6	Network		9600 8-N-1		Configure	Port number: 9871 By default
COM7	Network	v !	3600 8-N-1		Configure	Network protocol
COM8	Network		9600 8-N-1		Configure	Advanced settings
COM9	Network	v !	9600 8-N-1		Configure	Voice keyer
COM10	Network		9600 8-N-1		Configure	Enable sound card SoundMAX Digital Audio
COM11	Network	•	3600 8-N-1		Configure	Mute the microphone input when the DVK is playing
COM12	Network	v (9600 8-N-1		Configure	Mute the microphone input when the DVK is not plauing
Transceiver Radio 1: Radio 2:	rs C-7800 C-7700	✓ ✓ Don'	t poll t poll	Use CI-V Tr	ansceive ansceive	Polling rate (ms): Auto
			OK	Car	ncel	

Utilice el comando de texto abreviado SETUP

Configuración de los Puertos COM

COM1 properties		×	
Port properties Bits per seconds:	9600	Options DTR (pip 4): Always OFF	
Data Liter	-	BTS (pin 7): Always OFF	
Data bits:	8	Active with: Both radios	
Parity:	None 💌		
Stop bits:	1 💌	OK Cancel	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



Configuración del puerto de impresora (LPT)

LPT1 properties [Alt+H for help] [A🛛
Port address (hex): 3BC
🔲 DVK (pin 3, 4, 5, 6)
Extended DVK (pin 7 and 8)
🔲 DVK/STOP (pin 2)
Band data (pin 2, 7, 8, 9) Radio 1 Radio 2
🔽 Active radio (pin 14)
 StereoRX audio Pin 9 Pin 5
🔽 Headphones Control (pin 4)
💌 CW and PTT (pin 17 and 16)
OK Cancel

Configuración del Cluster de DX

- Ejecute el programa independiente wtDxTelnet (incluído en la instalación) en la msma PC del Win-Test :
 - En WT: Opciones, DX cluster, Local wtDxTelnet, Inicio/stop automaticamente
- Puede ejecutarlo tambien en cualquier otra PC conectada en red
- Es necesario correr *una* sola copia de wtDxTelnet en *una* sola PC en *toda* la red
- Configure la misma Dirección de Broadcast y Nº de Puerto de Ethernet que en Win-Test (en Config. de interfases)
- Seleccione un nodo de DX Cluster
- Los Spots serán visualizados en todas las computadoras de la red

En wtDxTelnet:

- Seleccione **Options, Win-Test Network Properties**
- Use la misma información de red que Win-Test



En wtDxTelnet:

• Seleccione Options, DXCluster properties

D	DxCluster settings					
	- DxCluster conne	ction properties				
	Profile:	K3LR 💌				
	Profile name:	K3LR				
	Hostname/IP:	dx.k3lr.com	Search			
	Port:	23				
	Login:	n6tv				
	Password:					
		No password required				



Mensajes de CW / RTTY

Stand	ard CW	messages configuration [Alt+H for help]				
Messa	ages (Jptions				
		Run Messages	Search & Pounce Messages			
	F1	CQ \$MYCALL \$MYCALL	\$LOGGEDCALL DE \$MYCALL			
	F2	\$RST^\$ZONE	\$RST\$ZONE			
	F3	TU	TU \$MYCALL			
	F4	\$MYCALL	\$MYCALL			
	F5	\$LOGGEDCALL	\$LOGGEDCALL			
	F6	CL?	CL?			
	F7	?	?			
INS	SERT	\$LOGGEDCALL \$QSOB4 \$GUESSEXCH \$F2	R UR \$F2			
	PLUS	\$CORRECT TU \$MYCALL \$CR \$REPEAT	TU \$CR			
	OK Cancel					

Comando de Texto: MSGS [Enter]

Opciones de los Mensajes

Standard CW messages configuration [Alt+H for help]	
Messages Options	
Macros	Run / Search and Pounce
\$QSOB4 macro sends: QSO EE	Only use RUN messages (ignore S&P messages)
Specific Settings	Buen soporte para
Sprint Exchange Logic for the Ins Key	los concursos NA Sprint
(Only applicable to the AP Sprint, the EU Sprint, the NA S	Sprint and the NCCC contests)
ОК	Cancel

Opciones de seteo del Voice Keyer (DVK)

- DVK externo via LPT o con protocolo de control del microHAM
- DVK interno de la PC via Plaqueta de sonidos de Windows
- DVR del equipo de radio, via los scripts de N6TV (vea **Readme.txt** dentro de estos archivos zipeados):
 - <u>http://bit.ly/wtscripts</u>
 - K3scripts.zip
 - FT1000scripts.zip
 - FT2000scripts.zip

Redefinir teclas del teclado

 Herramientas, Redefinir teclas de teclado... o con el Comando de texto abreviado DEFINEKEYS

Red	efine keyboard key	s [Alt+H for help]	×	
	Redefined keys	New keys F1 INSERT PLUS F4 F7 2	Add Delete	
			ОК	

Puede utilizar cualquiera de las dos teclas para hacer la función